

طراحی برنامه نظام یافته (۲)

دکتر علی رضائیان

شکل شماره ۱۸-الف تعداد زیاد عوامل اطلاعاتی که میان «سلول سفارش را چاپ کنید» و سلوهای تحت فرمان آن جریان دارد خواندن نمودار ساخت را دشوار می‌سازد. بدون شک فهرست عوامل هر سلول را نگهداری کردن دشوار خواهد بود.

زوجی بودن اطلاعاتی زیاد را می‌توان با تلفیق اجزای اطلاعاتی مشابه در ساختارهای اطلاعاتی و مطمئن شدن از اینکه تنها اطلاعات ضروری از سلول عبور می‌نماید، تضعیف کرد.^۳

یک ساختار اطلاعاتی مجموعه‌ای از اجزای اطلاعاتی یا ساختارهای اطلاعاتی دیگری است که برای هدفی دور یکدیگر جمع شده‌اند (به شکل شماره ۱۹ مراجعه شود) در شکل شماره ۱۸-ب، زوجی بودن اطلاعاتی سلول «سفارش را چاپ کنید» تا حد زیادی با ایجاد ساختارهای اطلاعاتی «اطلاعات اولویت سفارش» و «نام و نشانی مشتری» و با برداشتن سه جریان اطلاعاتی صورتحساب از نمودار ساخت کاهش یافته است. ساختار اطلاعات «نام و نشانی مشتری» از فرایندهای اطلاعاتی که از سلول «اطلاعات مربوط به مشتری را بدست آورید» تا سلول «سفارش را چاپ کنید» جریان دارند، تشکیل شده است. فرایندهای «میزان مالیات صورتحساب»، «تاریخ صورتحساب» و «شماره صورتحساب» چون همراه با بقیه اطلاعات سفارش و مشتری چاپ نمی‌شود در نظر گرفته نشده است. طراحی که در شکل شماره ۱۸-الف صورت پذیرفته است «ثبت سفارش» را می‌خواهد تا پیش از خواندن «خط سفارش را چاپ کنید» اجزایی را از فهرست عوامل بردارد طرحی که در شکل شماره ۱۸-ب مشاهده می‌شود با مسؤول داشتن سلول «اطلاعات چاپ سفارش را فراهم آورید» برای برداشتن اجزای صورتحساب از سابقه «سفارش» پیش از بازگرداندن اطلاعات به سلول «خط سفارش را

زوجی بودن

معیار استقلال سلول زوجی بودن است اگر سلوهای مستقل باشند ارتباط کمی با یکدیگر خواهند داشت ولی اگر بهم وابسته باشند باید ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشند در این حالت می‌گویند: «سلولها با هم زوجی شده‌اند».^۱ هدف از پالایش نمودار ساخت طراحی سلوهایی است که ارتباط کمی با یکدیگر داشته و مستقل باشند پنج نوع رابطه زوجی در زیر آمده است که از ضعیف‌ترین رابطه زوجی تا قوی‌ترین آن را دربرمی‌گیرد:^۲

- ۱- زوجی اطلاعاتی
 - ۲- زوجی مهر شده (دست نخورد)
 - ۳- زوجی کنترلی
 - ۴- زوجی معمولی
 - ۵- زوجی محتوایی
- ↑ ضعیف
↓ قوی
↑ رابطه زوجی

زوجی اطلاعاتی

دو سلول از نظر اطلاعاتی هنگامی با هم زوجی هستند که هر سلول تنها یک عامل اطلاعاتی یا ساختار اطلاعات ترکیب شده از عوامل اطلاعات مشابه را به سلول دیگر بدهد سلول «مالیات فروش را محاسبه کنید» و سلول «مالیات فروش را بدست آورید» در شکل شماره ۵ با هم از نظر اطلاعاتی زوجی هستند زیرا این دو سلول تنها از طریق عوامل اطلاعاتی «مبلغ مالیات فروش»، «استان»، و «مبلغ» با هم ارتباط برقرار می‌کنند.


از آنجایی که سلوهای برای به انجام رساندن وظیفه برنامه باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند معمولاً میزان معینی از زوجی بودن ضرورت می‌یابد. به هر حال، جریانهای اطلاعاتی بیش از حد می‌تواند اتصال میان سلوهای را پیچیده نماید. و برای مثال در

چاپ کنید» ارتباط زوجی ضعیفی را پدید می‌آورد.


زوجی مهر شده^۴

دو سلول را در صورتی که یکی به دیگری ساختار اطلاعاتی که اجزای اطلاعات غیر ضروری دارد منتقل نماید «زوجی مهر شده» می‌نامند. در شکل شماره ۲۰ سلول «سفارش را چاپ کنید» و سلولهای تحت فرمانش «زوجی مهر شده» اند زیرا آنها از طریق «سابقه‌های مشتری» و «سفارش» با هم ارتباط برقرار می‌نمایند همانطوری که شکل شماره ۱۸ نشان می‌دهد این «سابقه‌ها» اجزای اطلاعات زیادی دربردارند که مورد نیاز سلولها در نمودار

الف



ب



شکل شماره ۱۸ - زوجی کردن اطلاعات

تغییر یافته است.

زوجی کنترلی

دو سلول زوجی کنترلی هستند در صورتی که یک سلول بتواند فرایند داخلی سلول دیگری را از طریق اطلاعات کنترلی، کنترل نماید. در شکل شماره ۲۱ - الف سلول «صورتحساب را بهنگام نمایید» فرایند سلول «اخطر مشری را چاپ کنید» از طریق جریان کنترلی «اخطر پرداخت اضافی را چاپ کنید» کنترل می نماید. اگر جریان کنترلی «اخطر پرداخت اضافی را چاپ کنید» دریافت شود سلول «اخطر مشری را چاپ کنید» سلول «اخطر پرداخت اضافی را چاپ کنید» فرا می خواند. در غیر این صورت سلول «اخطر مشری را چاپ کنید» سلول «اخطر عادی را چاپ کنید» فرا می خواند.

مسأله‌ای که کنترل زوجی ایجاد می کند این است که هر تغییر در سلول فراخوانده شده اغلب به تغییر در سلول فراخوان منجر می شود. برای مثال افزودن یک سلول جدید به نمودار

ساخت برای چاپ اخطرهای کاهش در پرداخت، ایجاد جریان کنترلی دیگری را طلب می کند و آن جریان کنترلی «اخطر کاهش در پرداخت را چاپ کنید» است. گرچه جریان «اخطر کاهش پرداخت را چاپ کنید» تنها توسط سلول جدید بکار می رود و باید به عنوان عامل به بیشتر سلولهای در نمودار ساخت «پرداخت صورتحساب را منظور کنید» افزوده شود.

جریانهای کنترلی خاصی به زوجی کنترلی منجر نمی شوند. جریانهای کنترلی که خطایا وضعیت‌های پایان پرونده را گزارش می نمایند مانند جریان اطلاعات عمل می کنند. برای مثال جریان کنترلی «شماره دریافت نشد» در شکل شماره ۵ سلول «اعتبار

معمولترین نمونه یک ساختار اطلاعات یک برگ پرونده (سابقه) است در بافت جریانهای اطلاعاتی و زوجی، یک ساختار اطلاعاتی خوب آنست که از اجزای مشابه ترکیب شده باشد. ساختار اطلاعاتی زیر را در نظر بگیرید:

نشانی
(خیابان
شهر
استان
کد پستی)

نشانی: یک ساختار اطلاعات خوب تعریف شده است که از اجزای مشابه تشکیل یافته است. اجزای نشانی مشابهند زیرا همگی اطلاعاتی را درباره نشانی ارائه می دهند.

اکنون ساختار اطلاعات چیزهای ورودی را در نظر بگیرید:

چیزهای ورودی
(خیابان
نام مشتری
مبلغ مالیات
شماره سفارش
وضعیت پرداخت)


چیزهای ورودی: ساختار اطلاعاتی ضعیفی دارد زیرا اطلاعاتی را درباره چیزهای بسیار متفاوت ارائه می دهد.

نام ساختار اطلاعات اغلب می تواند به خوبی بیانگر آن باشد که «آیا ساختار خوب تعریف شده است یا خیر؟» یک نام مبهم و بی معنی معمولاً بیانگر ساختاری است که از انواع مختلف اجزای اطلاعات تشکیل یافته است.


شکل شماره ۱۹ - ساختارهای اطلاعاتی

تنها اجزای اطلاعات میان سلولها رد و بدل می شد یا ساختهای اطلاعات خوب تعریف شده ای منتقل شده بود به طور انفرادی این تغییرات ضرورتی نداشت.


اسامی مبهم ساخت اطلاعات یا تمام سابقه‌هایی که میان سلولها منتقل می شوند بیانگر زوجی مهر شده است. زوجی مهر شده را می توان از طریق پالایش ساختهای اطلاعات یا سابقه‌ها به اطلاعات زوجی تغییر داد تا تنها شامل اجزای اطلاعات مورد نیاز باشد. سلولهای مهر شده در شکل شماره ۲۰ به سلولهای زوجی در شکل شماره ۱۸ - ب با شکستن سابقه‌ها «سفارش» و «مشتری» به اجزای اطلاعات و ساختهای اطلاعات




شکل شماره ۲۰ - زو جی مهر شده



ب



شکل شماره ۲۱ - زو جی کترلی



شکل شماره ۲۲ - زوجی معمولی

اجزای اطلاعات به صورت محلی، در مرز سلول‌هایی که آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند از بروز مسائل زوجی معمولی جلوگیری می‌کند. به هر حال تعریف اطلاعات به صورت محلی به دلیل ویژگیهای برخی از زبانهای برنامه‌نویسی که برای کدگذاری سلولهای برنامه بکار می‌رود همواره در عمل ممکن نیست. برای مثال « تقسیم اطلاعات » معمولی با بیشتر انواع کوبل تنها هنگامی ممکن است که تعریف اطلاعات به صورت محلی صورت پذیرد و همچنین برنامه جداگانه‌ای نیز برای هر یک از سلولها در نمودار ساخت ایجاد شود. زوجی معمولی اغلب به دلیل آسانتر بودن کدگذاری سلولها در زبان کوبل به صورت پاراگراف یا رویه‌های فرعی (در برنامه‌های کوبل) امکان‌پذیر است.

زوجی محتوایی^۱

سلولها در صورتی از نظر محتوی زوجی بشمار می‌آیند که یک سلول بتواند بدون استفاده از فراخوانی رسمی به جمله‌ای در سلول دیگر ارجاع دهد. در شکل شماره ۲۳ سلول « اخطار پرداخت اضافی را چاپ کنید » به جمله‌ای در سلول « سابقه صورتحساب را به روز کنید » برای تغییر در سلول « وضعیت پرداخت » هنگامی که هر اخطار پرداخت اضافی چاپ شود ارجاع می‌دهد. در زبان کوبل این نوع انشعاب یا ارجاع با استفاده از جمله « برو به » کامل می‌شود.

زوجی محتوایی بدترین نوع زوجی است زیرا حتی یک تغییر

سفارش را تعیین نمی‌کند بلکه صرف‌آغازارش می‌دهد که « شماره سفارشی » که کاربر داده بود در پرونده « سفارش » وجود ندارد. بنابراین گزارش جریانهای کنترلی به زوجی کنترلی منجر نمی‌شود.

نام و جهت جریان کنترلی بیان کننده آن است که جریان هدایت می‌کند یا صرف‌آغازارش می‌دهد اگر نام جریان کنترل فعل را در برداشته باشد سلولهایی که از طریق این جریان با هم ارتباط برقرار می‌کنند احتمالاً زوجی هستند. « اخطار پرداخت اضافی را چاپ کنید » فعل « چاپ کردن » را درسرازدارد که متضمن کنترل هدایتی است. جریان کنترلی که از سلول فراخوان به سلول فراخوانده شده در جریان است (بدین معنی که در جهت پایین سلسه مراتب سلولی) دلیل دیگری است که سلولها به طور زوجی کنترل می‌شوند. زوجی کنترلی را با تغییر جریانهای کنترل هدایتی به جریانهای اطلاعاتی یا جریان کنترلی گزارش‌گیری می‌توان کاهش داد. در شکل شماره ۲۱-ب جریان کنترلی « اخطار پرداخت اضافی را چاپ کنید » به جریان اطلاعاتی « وضعیت پرداخت » که تنها وضعیت حساب مشتری را گزارش می‌کند تغییر یافته است.

زوجی معمولی^۵

سلولها در صورتی زوجی معمولی هستند که با استفاده از جریانهای اطلاعاتی و کنترلی که در ناحیه اطلاعات کلی تعریف شده‌اند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. شکل شماره ۲۲ کنترل معمولی برای نمودار ساخت « پرداخت صورتحساب صورتحساب پذیرد » را نشان می‌دهد. به یاد داشته باشید که جریانهای اطلاعاتی « صورتحساب » و « جزئیات صورتحساب » در ناحیه کلی اطلاعات که در دسترس تمام سلولها است در « نمودار ساخت » تعریف شده‌اند. از آنجاکه هر تغییری در یک جزء اطلاعات کلی می‌تواند تغییراتی در هر سلولی که به ناحیه اطلاعات کلی (یعنی جایی که آن جزء اطلاعات تعریف شده است) دسترسی دارد را ضروری نماید زوجی معمولی موجب بروز دشواریهایی در نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، هر سلول در برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد تا معین شود که آیا « یک جزء اطلاعات معمولی » را مورد استفاده قرار می‌دهد که تغییر یافته است یا خیر. این نگهداری اضافی، زمان بر بوده و احتمال خطأ را افزایش می‌دهد. تعریف

انسجام کارکرده

هر سلول در صورتی انسجام کارکرده دارد که تمامی جملاتش در یک تعریف خوب برای «کارکرده» یا «فعالیت» سهیم باشند.^۹ سلول «مالیات فروش را محاسبه کنید» در شکل شماره ۵ دارای انسجام کارکرده است. به خاطر داشته باشید که نام «مالیات فروش را محاسبه کنید» یک فعل مرکب معلوم دقیق است. نام هر سلول نشان خوبی برای قوت آن است. سلولهای منسجم کارکرده با صرفه هستند زیرا به آسانی می‌توانند در بیش از یک برنامه بکار روند. برای مثال هر برنامه‌ای که نیاز به محاسبه مالیات فروش دارد می‌تواند سلول «مالیات فروش را محاسبه کنید» را مورد استفاده قرار دهد.


انسجام ترتیبی

سلولی از انسجام ترتیبی برخوردار است که جملات آن توانائی انجام فعالیتها را به طور ترتیبی داشته باشد به طوری که خروجی هر فعالیت، مانند یک خط تولید ورودی فعالیت بعدی باشد.^{۱۰} سلول «شماره صورتحساب را معین کنید» و سلول «صورتحساب جدید را بنویسید» در شکل شماره ۲۴-الف یک سلول با انسجام ترتیبی است. جملات سلول نخست به صورتحساب شماره می‌دهند و پس از آن شماره صورتحساب برای ایجاد صورتحساب جدید به کار می‌رود. سلولهایی که از انسجام ترتیبی برخوردارند انسجام قوی داشته و بنابر این نگهداری آنها نیز آسان است بنابراین از آنچایی که فعالیتها آنها به طور کلی با هم صورت نمی‌پذیرند سلولهایی که انسجام ترتیبی دارند به راحتی سلولهایی که انسجام کارکرده دارند را در سایر برنامه‌ها بکار نمی‌روند.

قوت سلولهایی که از انسجام ترتیبی برخوردارند با ایجاد یک سلول جدا برای هر یک از وظایف و فعالیتها اینگونه سلولها می‌تواند بهبود یابد. برای مثال در شکل شماره ۲۴-ب سلول «شماره صورتحساب را معین کنید و صورتحساب جدید را بنویسید» به دو سلول تقسیم شده است:

- ۱- شماره صورتحساب را معین کنید.
- ۲- صورتحساب جدید را بنویسید.

هر چندکه این دو سلول بسیار منسجم‌تر از سلول شکل شماره ۲۴-الف است، رابطه زوجی اطلاعاتی افزایش یافته و قدری به



شکل شماره ۲۴ - زوچی محتوا

ساده در یک سلول ممکن است تغییراتی را در تعداد زیادی از سلولهای دیگر در یک برنامه ضروری سازد. برای مثال پوئنامه‌نویسی که در سلول «سابقه صورتحساب را بهنگام نمایید» تغییر ایجاد می‌کند ممکن است همچنین جملاتی را در سلول «اخطر پرداخت اضافی را چاپ کنید» نیز تغییر دهد. زوچی محتوا بخلاف زوچی معمولی غیرقابل توجیه است زوچی محتوا را می‌توان با الزامی ساختن استفاده از فراخوانی‌های سلول از میان برداشت.

انسجام

یکی از مقیاسهای قوت نزدیکی میان جملات پردازش در یک سلول انسجام است^۷ هر جمله (به معنی زیان تعریف برنامه) با توجه به وظایف یا فعالیتها صورت پذیرفته توسط هر سلول اعتبار می‌یابد که گفته می‌شود از انسجام ضعیف، متوسط یا قوی برخوردار است. هدف از پالایش نمودار ساخت، طراحی سلولهای قوی با انسجام بسیار زیاد است. در زیر انواع هفتگانه انسجام از قوی به ضعیف آورده شده است:^۸

- | | |
|--------------|--------------|
| انسجام قوی | ۱- کارکرده |
| | ۲- ترتیبی |
| | ۳- ارتباطاتی |
| انسجام متوسط | ۴- رویه‌ای |
| | ۵- موقتی |
| | ۶- منطقی |
| انسجام ضعیف | ۷- همزمانی |

ندارد. در شکل شماره ۲۵-الف این موضوع که نخست فروش محاسبه شود یا مالیات غیرمستقیم اهمیت چندانی ندارد. سلوهایی که انسجام ارتباطاتی دارند دارای انسجام قوی بوده و قابل نگهداری هستند ولی مشارکت سلوها را دشوار می‌سازند. برای مثال گرچه سلوهای دیگر ممکن است به محاسبه فروش یا مالیات غیرمستقیم نیاز داشته باشند ولی احتمالاً محاسبه هردو را نمی‌خواهند. قوت سلوهایی که از انسجام ارتباطاتی برخوردارند را می‌توان با ایجاد سلو جدایگاهی برای هر وظیفه یا فعالیت سلو بهبود بخشید در شکل شماره ۲۵-ب سلو «فروش و مالیات غیرمستقیم» را محاسبه کنید به دو سلو «مالیات فروش را محاسبه کنید» و «مالیات غیرمستقیم را محاسبه کنید» تقسیم شده است.

انسجام رویه‌ای

هر سلو در صورتی از انسجام رویه‌ای برخوردار است که جملات آن فعالیتها را انجام دهنده که بخشی از یک فرایند بوده ولی همیستگی ترتیبی


یا ارتباطاتی با یکدیگر ندارند.^{۱۱} سلو «صورتحساب جدید را بنویسید» و «صفحه صورتحساب را بنویسید» در شکل شماره ۲۶-الف از انسجام رویه‌ای برخوردارند. سلو صورتحسابی را ایجاد می‌کند و آنگاه بر روی صفحه صورتحساب اطلاعات دوباره صورتحسابی را که تازه ایجاد شده است به نمایش می‌گذارد.

مسئله‌ای که انسجام رویه‌ای دارد این است که فعالیتها درون هر سلو اغلب با فعالیتهای درون سایر سلوها مرتبط است این ارتباط موجب زوجی تنگاتنگ شده و در نتیجه نگهداری آن را نیز دشوار می‌سازد. در شکل شماره ۵ دیده می‌شود که سلو صفحه

شرح فرایند:


شماره آخرین صورتحساب را از پرونده «سفارش» پیدا کنید. عدد یک را به آن بیفزاید تا شماره جدید صورتحساب بدست آید. با بهنگام کردن سابقه سفارش، صورتحساب جدید را ایجاد کنید (که با شماره سفارش «مشخص شده است» که شماره صورتحساب و میزان مالیات فروش جدید را دارد).

الف:



آخرین شماره صورتحساب

ب:



شکل شماره ۲۴ - انسجام ترتیبی

پیچیدگی طراحی افزوده است.

انسجام ارتباطاتی

یک سلو در صورتی دارای انسجام ارتباطاتی است که جملات برنامه آن فعالیتها را انجام دهنده که از اطلاعات ورودی یا خروجی یکسانی استفاده می‌کنند. در شکل شماره ۲۵-الف سلو «فروش را محاسبه کنید» و مالیات آنرا معین نمایید یک سلوی اشت که دارای انسجام ارتباطاتی است. انسجام ارتباطاتی مشابه انسجام ترتیبی است با این تفاوت که ترتیب فعالیتها اهمیت

صورتحساب را بخوانید و سلول صفحه خطای صورتحساب را بنویسید فعالیتها را با استفاده از صفحه صورتحساب انجام می‌دهند. این سلولها به همراه سلول «صورتحساب جدید را بنویسید» و سلول «صفحه صورتحساب را بنویسید» از طریق صفحه صورتحساب در شکل شماره ۲۶ زوجی می‌شوند. برای مثال اگر زمینه نمایش جدیدی به صفحه «صورتحساب» اضافه شود آنگاه برای سترسی به صفحه در هر سلول تغییر لازم خواهد بود. وظیفه سلولی که صورتحساب جدید را می‌نویسید حتی اگر هیچ ارتباطی با صفحه صورتحساب نداشته باشد در اثر تغییر در معرض خطا خواهد بود.


قوت سلولهایی که از انسجام رویه‌ای برخوردارند می‌تواند با ایجاد سلول جداگانه‌ای برای هر وظیفه یا فعالیت سلول بهبود یابد. در شکل شماره ۲۶-ب سلول «صورتحساب جدید و صفحه صورتحساب را بنویسید» به دو سلول «صورتحساب جدید را بنویسید» و سلول «صفحة صورتحساب را بنویسید» تقسیم شده است.

شرح فرایند:

با استفاده از واژه «ایالت» به عنوان یک کلید دستیابی به اطلاعات، «نرخ مالیات فروش» را از جدول مالیات فروش بازیابی فرمایید. «میزان مالیات فروش» را به ترتیب زیر محاسبه کنید:

$$\text{میزان مالیات فروش} = \text{مبلغ} \times \text{نرخ مالیات فروش}$$

با استفاده از واژه «ایالت» به عنوان یک کلید دستیابی به اطلاعات «نرخ مالیات غیرمستقیم» را از جدول مالیات غیرمستقیم بازیابی فرمایید. میزان مالیات غیرمستقیم را به ترتیب زیر محاسبه کنید

$$\text{میزان مالیات غیرمستقیم} = \text{مبلغ} \times \text{نرخ مالیات غیرمستقیم}$$


شکل شماره ۲۵ - انسجام ارتباطی

مبالغ تنها به این دلیل با هم مرتبط هستند که به عنوان نخستین گام در «برنامه پردازش سفارش» به اجرا درمی‌آیند. سلولهایی که از انسجام موقتی برخوردار هستند از همان مسائل و مشکلاتی که سلولهای دارای انسجام رویه‌ای داشتند رنج می‌برند. فعالیتها را که صورت می‌پذیرد معمولاً با فعالیتها که در سایر سلولها صورت می‌گیرد ارتباط بسیار نزدیکتری دارد. تا

انسجام موقتی

هر سلول در صورتی از انسجام موقتی برخوردار است که جملات آن فعالیتها را انجام دهنده که چون به طور همزمان می‌توانند انجام شوند با هم مرتبط باشند. در شکل شماره ۲۷-الف سلول «آغاز کنید» از انسجام موقتی برخوردار است. ابتکار استفاده از پرچمهای پایان پرونده، پاک کردن «صفحه سفارش» و صفر کردن

صورت پذیرفته است و «پایان سفارش» در سلول «پردازش سفارش» آغاز شده و «میزان سفارش» در سلول «میزان سفارش را محاسبه کنید» بر روی صفر تنظیم شده است.

انسجام منطقی


یک سلول در صورتی دارای انسجام منطقی است که جملات آن فعالیتها بی را به اجرا درآورند که جزء یک طبقه کلی هستند ولی در یک زمان به اجرا در نمی‌آیند. گذشته از آین، فعالیتها از طریق جریان اطلاعات و یا جریان کنترل با هم مرتبط نیستند. در شکل شماره ۲۸ - الف سلول «اطلاعات را بدست آورید» سلولی با انسجام منطقی است که برای هدف کلی دسترسی به پرونده بکار می‌رود زیرا «اطلاعات را بدست آورید» می‌تواند به پرونده‌های متعددی دسترسی یابد. یک علامت کنترل ارشادی «برای پرونده‌ای که باید خوانده شود» لازم است تا بگوید که هنگام فرآخوانی باید به چه پرونده‌ای دسترسی پیدا شود. نیاز به یک علامت کنترل ارشادی یکی از ویژگیهای

سلولهایی است که دارای انسجام منطقی هستند به یاد داشته باشید که نام «اطلاعات را بدست آورید» در مقایسه با اسمی سلولهایی که از انسجام قویتری برخوردارند مبهم است. اسمی مبهم و دارای هدف کلی یکی دیگر از ویژگیهای سلولهای دارای انسجام منطقی است.

سلولهایی که دارای انسجام منطقی هستند از مسائل چندی رنج می‌برند. درک این مسائل و شناخت آنها دشوار است و از این رو نگهداری آنها نیز دشوار می‌شود. فعالیتهای سلولهایی که از انسجام منطقی برخوردارند همانند سلولهایی که دارای انسجام موقتی هستند معمولاً ارتباط بسیار نزدیکی با فعالیتهای انجام شده

شرح فرایند:


سابقه «سفارش» را با شناسایی «شماره سفارش» در اطلاعات صورتحساب به هنگام نمایید. آنگاه «شماره صورتحساب جدید» و «میزان مالیات فروش» را در صفحه صورتحساب بنویسید.



شکل شماره ۲۶ - انسجام رویه‌ای

فعالیتهای سلولی که انسجام موقتی دارد این امر موجب زوجی شدن زیاد و نگهداری دشوار می‌شود.

داروی انسجام موقتی این است که تعیین شود که کدامیک از سلولها نزدیکترین ارتباط را با فعالیتهای درون سلولی که از انسجام موقتی برخوردار است دارد است و آنگاه فعالیتها را به آن سلولها منتقل نماید. در پالایش یک نمودار ساخت برای انسجام باید «زبان تعریف برنامه» را مورد بازنگری قرار داد. در شکل شماره ۲۷ - ب فعالیتهای سلول «آغاز کنید» به سایر سلولهای نمودار ساخت «فرایند سفارش» انتقال یافته است. اکنون پاک کردن صفحه «صورتحساب» در داخل سلول «سفارش را بخوانید»



شکل شماره ۲۷ - انسجام موقت

مانند «وظیفه‌ای که باید صورت پذیرد» دارد تا به آن بگوید کدامیک از فعالیتها در طول فرآخوانی انجام خواهد پذیرفت علامتهای کنترل ارشادی نیز یکی دیگر از ویژگی‌های سلوهای با انسجام تصادفی است. در حالی که نام سلول «اطلاعات را بدست آورید» مبهم است نام سلول xyz بی معنی است. بی معنی بودن نام، ویژگی دیگر سلوهای با انسجام تصادفی است.

سلوهای با انسجام تصادفی از همان مسائلی رنج می‌برند که سلوهای با انسجام منطقی نیز با آن دست بگردیانند. سلوهای با انسجام تصادفی دشوارترین سلوهای از نظر شناخت و نگهداری هستند زیرا هیچ پایه منطقی برای فعالیتهایی که توسط جملاتشان انجام می‌دهند وجود ندارد.

درمان انسجام تصادفی تجزیه و تحلیل وظایفی است که توسط سلول صورت می‌پذیرد و سپس ایجاد سلوهای جداگانه‌ای که مبنی بر آن وظایف است.

همان طوری که شکل شماره ۲۹-ب نشان می‌دهد معنی بخشی به سلول با انسجام تصادفی آسان نیست. تعریف علامت

در سلوهای دیگر دارند. گذشته از این نیاز به یک علامت کنترل ارشادی بدین معنی است که یک سلول دارای انسجام منطقی با سلوهای فرآخوان خود رابطه زوجی کنترلی دارد.

علاج انسجام منطقی، تعیین وظایف صورت پذیرفته توسط سلول است و آنگاه ایجاد سلوهای جداگانه‌ای که براساس آن وظایف استوار است. در شکل شماره ۲۸-ب «اطلاعات را بدست آورید» به سلوهای «اطلاعات مشتری را بدست آورید»، «اطلاعات سفارش را بدست آورید» و «اطلاعات ارسال را بدست آورید» تقسیم شده است.

انسجام تصادفی

هر سلول در صورتی دارای انسجام تصادفی است که جملاتش وظایف یا فعالیتها بی که هیچگونه ارتباط آشکاری با یکدیگر ندارند را انجام دهند. سلول xyz در شکل شماره ۲۹-الف یک سلول دارای انسجام تصادفی است. مانند سلوهای با انسجام منطقی «اطلاعات را بدست آورید». سلول xyz نیاز به یک علامت کنترل

انجام می‌دهد. به طور کلی هر سلول نباید بیش از ۳۰ تا ۵۰ جمله داشته باشد. روش دیگر برای بیان این محاسبه سرانگشتی این است که گفته شود جملات هر سلول نباید بیش از یک صفحه کامپیوتری را بگیرد.

محدود کردن اندازه هر سلول به دو دلیل اهمیت دارد؛ نخست اینکه یک سلول بزرگ احتمالاً انسجام متوسط یا ضعیف دارد. دوم آنکه شناخت یک سلول بزرگ با جملات زیاد دشوار است و از این رو نگهداری آن نیز نسبت به سلولی با چند جمله محدود دشوارتر است. شاید تا به حال عجز حاصل از خواندن یک پارگراف بلند در یک کتاب را تجربه کرده باشید به گونه‌ای که هنگام اتمام آن سرگردان شده‌اید که آن درباره چه چیزی بوده است. خواندن و درک یک پارگراف هنگامی که به دو صفحه بسط می‌یابد دشوارتر است. همین امر درمورد سلولهای برنامه نیز صادق است.

آدمی باید نسبت به محدودیت یک صفحه برای اندازه سلول استثنای را در نظر بگیرد. سلولی که دارای انسجام کارکرده است حتی اگر بیش از یک صفحه باشد هرگز نباید از نظر اندازه کاهش یابد برای مثال یک سلول با انسجام کارکرده که «مبلغ مالیات بردرآمد را محاسبه می‌کند» حتی اگر شامل ۲۰۰ جمله باشد از نظر اندازه نباید کاهش یابد (همانطوری که بعدها بحث خواهد شد)

کنترل ارشادی روش خوبی برای آغاز تجزیه و تحلیل سلول است. از بحثهای زوجی و انسجام چنین برمی‌آید که این دو رهنمود ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. برای مثال یک برنامه به عنوان یک سلول بزرگ طراحی می‌شود که به طور آزادانه زوجی بوده ولی از انسجام ضعیفی نیز برخوردار است. بنابر این باید هنگامی که نمودار ساخت پالایش می‌شود دو شاخص با یکدیگر در نظر گرفته شود.

ابتکارات طراحی

گذشته از شاخصهای زوجی و انسجام، سه شاخص دیگر از موضوع ابتکارات مفید یا قوانین محاسبات سرانگشتی، برای بهبود کیفیت طراحی یک برنامه هستند. این شاخصها عبارتند از:


۱- اندازه سلول

۲- بسط (حیطه کنترل)^{۱۲}

۳- قبض (تعداد رؤسا)^{۱۳}

اندازه سلول

اندازه سلول عبارت است از تعداد جملات «زبان تعریف برنامه» (یا جملاتی که در زبان برنامه‌نویسی برای کدگذاری سلول بکار رفته است) مورد نیاز برای مشخص کردن فعالیتهایی که سلول



شکل شماره ۲۸ - انسجام منطقی


شکل ۳۰-الف نمونه‌ای از پیچیدگی ذاتی در سلوهای با حیطه نظارت گستردۀ را ارائه می‌دهد.

در شکل شماره ۳۰-الف شناخت سلول «ثبت سفارش را چاپ کنید» دشوار است (اگر قبول ندارید، فقط تلاش کنید تا سلوهای کارگر» سلول ثبت سفارش را چاپ کنید» را به خاطر آورید). در شکل ۳۰-ب بسط با ایجاد سلوهای «سفارش را چاپ کنید» به سطح دیگری میان «ثبت سفارش را چاپ کنید» و کارگران قبلی آن کاهش یافته است. سلوهای «سفارش را چاپ کنید» و «اقلام سفارش را چاپ کنید» با تجزیه و تحلیل سلوهای کارگر برای وظایف معمول شناسایی می‌شوند و آنگاه سلوهایی که در یک ناحیه وظایفی قرار می‌گیرند تحت یک سلول رئیس جدید که مسؤول آن وظیفه است دست‌بندی می‌شوند چاپ یک سفارش یا چاپ اقلام سفارش. همانطوری که از شکل شماره ۳۰-ب بر می‌آید شناخت سلول جدید «ثبت سفارش را چاپ کنید» با پنج سلول فراخوان، بسیار آسانتر از سلول قدیمی در شکل شماره ۳۰-الف است که ده سلول فراخوان دارد.

قبض

قبض به تعداد سلوهایی گفته می‌شود که یک سلول را فرا می‌خوانند (به عبارت دیگر تعداد رؤسایی که یک سلول دارد). در حالی که آدمی تلاش می‌کند بسط سلوهای کارگر را کاهش دهد از سوی دیگر در پی آن است که قبض یا تعداد رؤسای هر سلول را هر چه ممکن است افزایش دهد. قبض زیاد در تلاش برنامه‌نویسی و نگهداری صرفه‌جویی می‌کند زیرا یک وظیفه نباید در بیش از یک مکان کد گذاری شود در شکل شماره ۳۰-ب «عنوان صفحه را چاپ کنید» نمونه‌ای از یک سلول با قبض زیاد است. سلول «عنوان صفحه را چاپ کنید» توسط سه سلول مختلف فراخوانده می‌شود.

محدودیت مهم در استفاده از قبض این است که سلول فراخوانده شده باید انسجام قوی یا متوسطی را به نمایش بگذارد. در شکل شماره ۲۹ سلول xyz قبض زیادی دارد ولی فقط انسجام تصادفی دارد. هر سلولی را که دارای انسجام منطقی یا تصادفی است می‌توان قبض زیادی داد ولی شناخت و نگهداری چنین سلوهایی دشوار است.



شکل شماره ۲۹- انسجام تصادفی


اگر تعداد زیادی از جملات برای فراخوانی سایر سلوهای بکار رفته باشد سلول را برای کاهش حیطه کنترل می‌توان تقسیم کرد، شناخت یک سلول با انسجام کارکردی دارای ۲۰۰ جمله آسان نیست و همچنین تقسیم آن به بیش از یک سلول نیز شناخت آنرا آسانتر نمی‌کند. در واقع شناخت سلوهای تقسیم شده دشوارتر است زیرا با فراخوانیهای سلول بر پیچیدگی آنها افزوده می‌شود.

بسط


بسط که همچنین به عنوان حیطه نظارت نیز شناخته شده است به تعداد سلوهایی گفته می‌شود که توسط یک سلول فراخوانده می‌شود. به طور کلی در حیطه نظارت باید هفت سلول یا کمتر قرار داشته باشد. بدین معنی که هر سلول رئیس نباید بیش از هفت سلول کارمند را فرا بخواند. اگر سلولی بیش از هفت سلول را فرا بخواند شناخت و نگهداری آن دشوارتر خواهد بود.

محدودیت هفت سلول اختیاری نیست، مطالعات روان شناختی نشان می‌دهد که انسانها در کار با بیش از هفت مفهوم در یک زمان مشکل دارند. به طور طبیعی این اصل شامل برنامه‌نویسی می‌شود که تلاش دارند تا برنامه‌های کامپیوتری را شناخته و نگهداری نمایند. گذشته از این، هر سلولی که تعداد زیادی از سلوهای را فرا می‌خواند ممکن است از انسجام ضعیف

الف) بسط



ب) قبض



شکل شماره ۳۰ - بسط و قبض


داد که وقتی برنامه ها تمام شد به طور کارآمد بر روی سخت افزار کامپیوتر قابل اجرا باشد. سرانجام باید در بسته کامپیوتري یک استراتژی قرار داد که برنامه نویسان بتوانند براساس آن کدگذاری و آزمایش سلسه مراتب سلولها که توسط نمودار ساخت مشخص شده است را دنبال نمایند. این فعالیتها با هم به عنوان بسته بندی مختصات طراحی شناخته شده است.

اگر هرگز در سوار کردن چیزی با دردرس مواجه شده باشید به دلیل این است که نتوانستید دستورالعمل را بخوانید یا دستورالعملی وجود نداشته است و یا در صورت داشتن

آزمایش، کدگذاری و بسته بندی
وقتی که نمودار ساخت و زبان تعریف برنامه پالایش شد آدمی در پایان مرحله طراحی و در آغاز مرحله استقرار قرار دارد. به هر حال پیش از آنکه بتوان استقرار را شروع کرد باید مختصات طراحی متعددی را که تا این نقطه ایجاد شده است، برنامه، کاربر، رویه، پایگاه اطلاعاتی، و تعامل - در یک بسته بندی منظمی که بدون ابهام مشخص کننده آن باشد که چگونه مختصات برنامه به عنوان یک سیستم کامپیوتري شده مستقر خواهد شد تلفیق کرد. گذشته از این، باید مختصات برنامه را در یک بسته بگونه ای جای

دستیابی را هنگامی که برنامه‌ها کدگذاری شده‌اند به کار می‌برند. برای مثال در شکل شماره ۵ سلول «مبلغ اقلام سفارش» را بdest است آورید» باید به پرونده «اقلام سفارش» با استفاده از «تعداد سفارش» به عنوان یک کلید دست یابد. طراح بهترین راه برای دستیابی به اقلام سفارش را معین می‌کند و آنگاه مسیر دستیابی را در «زبان تعریف برنامه» برای «مبلغ اقلام سفارش را بdest آورید»، مشخص می‌کند. در شکل شماره ۱۴ طرح کلی پایگاه اطلاعاتی شرکت پخش در مشخص کردن مسیرهای دستیابی به فراهم آوردن اطلاعات درباره ساختار پایگاه اطلاعاتی (برای مثال، کلیدها و فهرست‌های راهنمای) به طراح کمک می‌کند.

تعریف و مختصات کارها برای برنامه‌هایی که در زمانهای تعیین شده و با توالی ویژه گامهای آن انجام خواهد شد مورد نیاز است. یکی از کارهایی که احتمالاً با آن آشنایی دارید کار تعیین مانده حساب دسته چک در شکل شماره ۳۱ است. نمونه کارهایی که در سازمانها انجام می‌پذیرد شامل مواردی از قبیل پرداخت حقوق، تهیه نسخه اضافی از پرونده‌ها، وصول، چاپ فرمهای مالیات برآمد سالانه و آماده‌سازی انواع گزارش‌های داخلی مانند گزارش ثبت سفارش است. به یاد داشته باشید که نمودارهای سیستم برای مشخص کردن کارها بکار می‌روند زیرا بهتر از نمودار جریان اطلاعات توالی گامها را در کار تشریح می‌نمایند. نمودار سیستم همچنین می‌تواند زمان آغاز کار را مشخص نماید.



شکل شماره ۳۱ - کار تعیین مانده حساب دسته چک

دستورالعمل روش نبوده است، اکنون می‌دانید که بسته‌بندی گام مهمی است. مانند یک مشتری خوداتکا یک برنامه‌نویس برای سوار کردن مختصات متفاوت طراحی در برنامه‌هایی که سیستم را تشکیل خواهند داد به یک سلسله دستورالعملها نیاز دارد. اگر این دستورالعملها وجود نداشته باشد برنامه‌نویس در ساختن سیستم مشکل خواهد داشت و به کیفیت سیستم صدمه خواهد خورد.

بسته‌بندی برنامه در دو مرحله صورت می‌پذیرد؛ نخستین گام افزودن مختصات تعامل و پایگاه اطلاعاتی به مختصات برنامه است (تعریف و مشخص کردن مشاغل و جور کردن مختصات برنامه با بار سلولها) و دومین گام تدوین استراتژی کدگذاری و آزمایش برنامه است.

سلولهای تعامل پایگاه اطلاعاتی، مشاغل و بار طرح گزارش و تخصیص صفحه که در ضمن مرحله طراحی تعامل ایجاد شدند همان مختصات تعامل هستند که به مختصات برنامه افزوده شده‌اند با مرور هر نمودار ساخت و آنگاه ضمیمه کردن طرح گزارش و یا تخصیص صفحه که در نمودار ساخت بکار رفته است مختصات برنامه و تعامل با هم تلفیق می‌شوند. برای مثال مختصات صفحه «سلول ورودی صورتحساب» (به شکل شماره ۵ مراجعه شود) به نمودار ساخت «صورتحساب ایجاد کنید» در شکل شماره ۵ ضمیمه خواهد شد.

مختصات پایگاه اطلاعاتی افزوده شده به مختصات برنامه عبارتند از:

۱- مسیرهای دستیابی مانند کلیدها و فهرست‌های راهنمای کمکی که سلولها برای بازیابی یا بهنگام کردن سوابق از پرونده‌ها بکار می‌برند.

۲- شکل کلی پایگاه اطلاعاتی.^{۱۵} مسیرهای دستیابی به پرونده در زبان تعریف برنامه یک سلول مشخص شده‌اند. در ضمن مرحله بسته‌بندی، هر سلولی که به پرونده‌ای دستیابی دارد برای اطمینان از اینکه مسیرهای دستیابی آن مشخص شده باشند بازنگری می‌شود.

در بسته‌بندی طراحی، مستندسازی مسیرهای دستیابی به پرونده که توسط سلولها بکار می‌روند حائز اهمیت است. این امر به فرد اطمینان می‌دهد که برنامه‌نویسان کارآمدترین مسیرهای

برنامه «صورتحساب را ایجاد کنید» ۱۰۰۰ واحد حافظه نیاز دارد و لی تنها ۸۰۰ واحد حافظه برای اجرای برنامه موجود است. در نتیجه تنها بخشی از برنامه «صورتحساب ایجاد کنید» (یعنی، یک یا چند سلول) می‌تواند در یک زمان به حافظه داده شود (خطوط بربرد، واحدهایی از حافظه را نشان می‌دهند که توسط سلولها بکار گرفته شده است).

واحدهایی از حافظه کامپیوتر که در دسترس هستند

۲۰۰	
۴۰۰	
۶۰۰	
۸۰۰	

واحدهای مورد نیاز از حافظه کامپیوتر


صفحه صورتحساب را بخوانید	صفحه خطای صورتحساب را بخوانید	اعتبار شماره سفارش را بخوانید	سفارش معتبر را بدست آورید	اطلاعات تنظیم صورتحساب را بدست آورید	صورتحساب ایجاد کنید	مالیات	فروش را محاسبه کنید	ایالت را معین کنید	را بخوبی	را بخوانید	را بنویسید	را معین کنید	صفحه صورتحساب را بنویسید
مبلغ اقلام سفارش را بدست آورید	شماره مشتری را بخوانید	اعتبار شماره سفارش را معین کنید	صفحه خطای صورتحساب را بنویسید	اطلاعات تنظیم صورتحساب را بدست آورید	صورتحساب ایجاد کنید	مالیات	فروش را محاسبه کنید	ایالت را معین کنید	را بخوبی	را بخوانید	را بنویسید	را معین کنید	صفحه صورتحساب را بنویسید
شماره صورتحساب را معین کنید	شماره آخرین صورتحساب را بخوانید	صورتحساب جدید بنویسید	صفحه صورتحساب را بنویسید	صورتحساب را بخوانید	را بخوانید	شماره مشتری را معین کنید	را بخوبی	ایالت را معین کنید	را بخوبی	را بخوانید	را بنویسید	را معین کنید	صفحه صورتحساب را بنویسید
صورتحساب جدید بنویسید	صورتحساب را بخوانید	صفحه صورتحساب را بنویسید	صفحه صورتحساب را بنویسید	صورتحساب را بخوانید	را بخوانید	شماره مشتری را معین کنید	را بخوبی	ایالت را معین کنید	را بخوبی	را بخوانید	را بنویسید	را معین کنید	صفحه صورتحساب را بنویسید

شکل شماره ۳۳ - سلوهای بار

تعريف سلوهای بار به دلیل کارآیی حائز اهمیت است. به طور کلی هر چه سلوهای بیشتری از یک برنامه در یک زمان در حافظه ذخیره شود، برنامه سریعتر اجرا خواهد شد. سلوهایی که


زمانبندی کارها معمولاً توسط خطمشی‌ها و رویه‌های سازمانی دیکته می‌شود. اگر خطمشی سازمانی پرداخت بر مبنای هر دو هفته یکبار است چک حقوقی باید هر دو هفته یکبار صادر شود - احتمالاً به عنوان آخرین کار جمعه شب یا نخستین کار شنبه صبح. آنگاه چکهای حقوقی را می‌توان عصر روز شنبه به کارکنان تحویل داد. اگر خطمشی سازمان این است که از پرونده‌های کامپیوتري هر شب نسخه اضافي تهیه شود، رویه نسخه‌برداری از پرونده باید هر شب به اجرا درآيد.

توالی گامهای کار توسط تعدادی از عوامل از جمله؛ رویه‌های تعیین شده، ترتیبی که پرونده‌ها باید بهنگام شود تا خروجی کار را تولید کند، ملاحظات نسخه‌برداری و وصول، و اینکه آیا کاری به صورت بازده قوی یا دسته‌ای پردازش شود، دیکته می‌شود. شرح کار، برای چاپ گزارش ثبت سفارش شرکت پخش به شکل یک نمودار در شکل شماره ۳۲ ارائه شده است.



شکل شماره ۳۲ - نمودار کار بوای گزارش ثبت سفارش شرکت پخش

آخرین فعالیت از نخستین گام بسته‌بندی تعریف سلوهای بار^{۱۶} از سلوهای بر روی نمودار ساخت است. هر سلول بار، یک واحد فیزیکی است که برای اجرا به حافظه کامپیوترا داده می‌شود. در بسیاری از موارد، سلوهای هر برنامه به حافظه بیشتری نسبت به حافظه موجود کامپیوترا نیاز دارند. پس طراح باید معین کند که کدامیک از سلوهای در یک زمان به حافظه داده شوند و چه سلوهایی خارج از حافظه باقی بمانند. شکل شماره ۳۳ مسئله تعریف سلوهای بار را به نمایش می‌گذارد. در این مثال، سلوهای



شکل شماره ۳۴

- برای کدگذاری و آزمایش را بکار گیرد:
- ۱- از بالا به پایین
 - ۲- از پایین به بالا
 - ۳- ترکیبی.

کدگذاری و آزمایش از بالا به پایین با شروع از سلولهای سطح بالا و کار به طرف پایین سلسله مراتب انجام می‌شود. در استراتژی دوم کدگذاری و آزمایش از سلولهای سطح پایین آغاز و به طرف بالای سلسله مراتب پیش می‌رود. سرانجام کدگذاری و آزمایش می‌تواند برای سلولهای سطح بالا از بالا به پایین و برای سلولهای سطح پایین از پایین به بالا صورت پذیرد. این استراتژی را استراتژی ترکیبی نامند.

برنامه‌های طراحی

ایجاد و پالایش نمودارهای ساخت، طراحی برنامه‌ها را هدایت می‌کند. گامهایی که در طراحی برنامه‌ها برای یک سیستم باید برداشته شود عبارتند از:

- ۱- بازنگری نمودار جریان اطلاعات و مختصات تعامل برای تعیین هویت برنامه‌ها
- ۲- انتخاب یک نمودار جریان اطلاعات برای یک برنامه
- ۳- تجزیه و تحلیل داد و ستد یا تبدیل اگر تجزیه و تحلیل تبدیل است:

۱/۳- ورودی، خروجی و فرایندهای تبدیل مرکزی معین شود
۲/۳- بر روی یک صفحه کاغذ، فرایندها به گونه‌ای تنظیم شوند که فرایند تبدیل مرکزی در بالا قرار گیرد و همچنین ورودی در سمت راست و خروجی در سمت چپ باشد.

- و اگر تجزیه و تحلیل داد و ستد است:
- ۱/۳- مرکز داد و ستد معین شود

۲/۳- بر روی یک صفحه کاغذ فرایندها به گونه‌ای تنظیم شود که مرکز داد و ستد در رأس قرار گیرد.

۴- فرایندها به سلولها و جریانهای اطلاعات به اتصالهای سلول تغییر یابد.

۵- مختصات پایگاه اطلاعاتی و تعامل به نمودار ساخت افزوده شود.

۶- «انگلیسی نظام یافته» برای هر فرایند به «زبان تعریف برنامه» برای هر سلول تبدیل شود.

در حافظه نیستند بر حسب نیاز میان دیسک و حافظه در حال رفت و برگشت هستند. این فرایند در مقایسه با حالتی که اگر تمام سلولهای برنامه یکباره به حافظه داده می‌شد دستیابی به دیسک را نیاز دارد و از اینرو زمان بیشتری خواهد گرفت.

هر کسی که دیسک صدمه دیده در کار با کامپیوتر شخصی (دارای یک جای دیسک) داشته باشد اهمیت فراوان تعریف سلولهای بار را می‌فهمد. به طور کلی برنامه و پرونده‌های اطلاعاتی که برای یک کاربر مورد نیاز هستند خیلی بیش از ظرفیت یک دیسک است و در نتیجه کاربر به طور پیوسته توسط اخطارهای فوری سیستم عامل کامپیوتر برای برداشتن یک دیسک و قراردادن دیسک دیگر متوقف می‌شود این اندام جمع‌آوری وقتگیر است و کارآئی کاربر را کاهش می‌دهد. این کاهش در کارآئی مشابه مواجه شدن با آن هنگامی است که کامپیوتر باید برنامه‌ای را اجرا کند و به طور یکجا بسیار بیش از حافظه آن باشد.

هدف از تعریف سلولهای بار تهیه برنامه‌هایی است که با سرعت هر چه تمامتر به اجرا درآید. یک ابتکار خوب قراردادن آنها در سلولهای بار تکی است که به طور مرتب اطلاعات را جلو و عقب می‌فرستد. شکل شماره ۳۴ سلولهای بار برای برنامه «صورتحساب ایجاد کنید» را پیشنهاد می‌کند. یک سلول بار برای سلسله مراتب سلولهای «اطلاعات تنظیم صورتحساب» را بدست آورید، به دلیل تنابع زیاد تعامل میان این سلولها، ایجاد شده است. افراد به طور قطع نمی‌خواهند سلولهای «صفحه صورتحساب را بخوانید»، «شماره سفارش را بخوانید و اعتبار آن را معین کنید» و «صفحه خطای صورتحساب را بسنویسید» به سلولهای بار متفاوتی جدا سازند زیرا این سلولها می‌توانند به طور مکرر با هم تعامل داشته باشند - به ویژه اگر ورودی کاربر و شماره سفارش بی‌اعتبار باشد.

سلولهای بار بر روی نمودار ساخت با رسم یک خط بدور سلولهایی که در یک سلول بار تکی خواهند بود مشخص می‌شود.^{۱۷}


کدگذاری و آزمایش

دومین گام در بسته‌بندی، تدوین یک استراتژی برای کدگذاری و آزمایش برنامه‌های است. استفاده از سلسله مراتب سلولها که توسط نمودار ساخت فراهم شده است می‌تواند یکی از سه استراتژی

هنگامی که طراحی کامل شد آنچه که تحویل می‌شود شامل نمودار ساخت بسته‌بندی شده و «زبان تعریف برنامه» خواهد بود.
روش طراحی برنامه نظام یافته به شکل نموداری در شکل شماره ۳۵ نشان داده شده است.

پانویسها و منابع و مأخذ

- 1- Elias M. Awad, Op. Cit., P. 461.
- 2- Eleanor W. Jordan and Jefry J. Machesky, Op. Cit., P. 489, see also A. Ziya Aktas, **Structured Analysis & Design of Information Systems**, Englewood Cliffs, New York: Prentice - Hall, 1987, PP. 121-122.
- 3- Graham Curtis, Op. Cit., P. 411.
- 4- Stamp Coupling
- 5- Common Coupling
- 6- Content Coupling
- 7- Graham Curtis, Op. Cit., P. 411-422.
- 8- Eleanor W. Jordan and Jefry J. Machesky, Op. Cit., P. 495. See also A. Ziya Aktas, Op. Cit., PP. 122-123.
- 9- A. Ziya Aktas, Op. Cit., , P. 123.
- 10- Eleanor W. Jordan and Jefry J. Machesky, Op. Cit., P. 496.
- 11- A. Ziya Aktas, Op. Cit., P. 123.
- 12- Eleanor W. Jordan and Jefry J. Machesky, Op. Cit., P. 498.
- 13- Fan Out or Span of Control.
- 14- Fan in or the Number of Bosses that a Module has.
- 15- Eleanor W. Jordan and Jefry J. Machesky, Op. Cit., P. 503. See also A Ziya Aktas, Op. Cit., P. 126.
- 16- Ruymond McLead, Jr. **Management Information Systems: A Study of Computer - based Information Systems**, 5th edition, VSA: Macmillan Publishing Co., 1993, P. 334.



شکل شماره ۳۵
روش طراحی برنامه نظام یافته

- 7- طراحی برنامه از نظر زوجی بودن و انسجام پالایش شود.
- 8- با استفاده از ابتکارات طراحی، طراحی برنامه پالایش شود.
- 9- هنگامی که تمامی برنامه‌ها برای سیستم مشخص شد مختصات برنامه بسته‌بندی شود و همچنین ذخیره طراحی نیز به روز شود.